



Version 7.2

M4PERSONAL

Guida all'installazione

www.cad-schroer.it

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa documentazione può essere riprodotta in alcun modo (stampa, fotocopia o altro) senza il permesso scritto di CAD Schroer GmbH.

CAD Schroer GmbH ha posto la massima attenzione per assicurare l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni in questo documento, ma non può tuttavia garantire l'accuratezza, l'attualità, l'affidabilità o la completezza delle informazioni ivi contenute. CAD Schroer GmbH esclude ogni garanzia e declina qualsiasi responsabilità legale e di ogni tipo per le conseguenze risultanti da errori o omissioni.

Prodotti e marchi registrati di CAD Schroer GmbH:
MEDUSA, STHENO, M4, i4

Prodotti e marchi di CAD Schroer GmbH:
MEDUSA4, STHENO/PRO, MEDEA, MPDS, MPDS4, M4 ISO, M4 P&ID FX, M4 ISO FX

Prodotti e marchi della Parametric Technology Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e in altri paesi:
PTC, PTC Creo, Pro/ENGINEER, Pro/DETAIL, Windchill PDMLink, PTC Mathcad und Pro/TOOLKIT.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotto sono marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari.

Agosto 2023

Copyright © CAD Schroer GmbH

Germany

CAD Schroer GmbH
Fritz-Peters-Str. 11
47447 Moers

Tel. +49 2841 91 84 - 0
Fax +49 2841 91 84 - 44
e-mail: info@cad-schroer.de
www.cad-schroer.de

INSTALLAZIONE

- Introduzione 4
- Configurazioni Supportate 4
- Installazione di M4 PERSONAL..... 5

Introduzione

Si prega di leggere questa guida prima di installare il software M4 PERSONAL. La guida contiene importanti informazioni sulla corretta installazione del prodotto.

Prima di iniziare l'installazione, chiudere tutte le applicazioni.

CSG Installation Wizard (procedura guidata di installazione CSG) assisterà l'utente durante il processo di installazione. Se durante l'installazione si verificano degli errori, questi vengono segnalati nel file *log.txt* nel percorso di installazione.

Configurazioni Supportate

Nota: I requisiti di sistema per la versione Personale differiscono dalla versione professionale. M4 PERSONAL viene fornito in versione a 64 bit.

Sistemi Operativi	Windows 10 o 11, 64 Bit
Memoria	8 GB o maggiore
Disco	2 GB spazio libero su disco
Risoluzione Monitor	1400 x 900 1920 x1080 raccomandata
Dispositivi di Input	Mouse a 3 Tasti

Lettura Documentazione

PDF Reader supportati

Adobe Systems Incorporated	Adobe® Reader® DC Adobe® Acrobat® Pro DC
----------------------------	---


Web-Browsers supportati

Microsoft Corporation	Microsoft Edge®
Mozilla Foundation	Firefox®
Google Inc.	Google Chrome™

Installazione di M4 PERSONAL

Per l'installazione bisogna avere i diritti di Amministratore.


Dopo aver avviato *m4_personal_720_windows_x64.exe* la prima finestra mostra che i files di installazione sono stati estratti in una directory temporanea.




Dopo aver estratto i files il wizard di installazione verrà avviato.

Wizard di Installazione


Nella prima finestra del wizard di installazione scegliere la lingua da utilizzare nel wizard stesso. La lingua per il prodotto M4 PERSONAL può essere scelta in un passaggio successivo.




Fare clic su *Avanti* nella schermata di benvenuto.




Scegliere la cartella di installazione di M4 PERSONAL. Assicurarsi che il nome del percorso non contenga spazi vuoti o caratteri speciali. Il percorso di installazione predefinito non può essere, ad esempio, *C:\Programmi\M4 PERSONAL_V7_2* o *C:\Program Files\M4 PERSONAL_V7_2*.




Scegliere la lingua del software M4 PERSONAL.




Selezionare il percorso del browser Web.




La documentazione (Help) può essere visualizzata con il Browser Web o in Adobe Reader ®. L'impostazione predefinita è il Browser Web.




La prossima maschera mostra le informazioni per effettuare la registrazione e per richiedere la licenza di utilizzo.



Nella schermata seguente vengono riassunte le funzionalità da installare. Cliccare su **Avanti** per avviare il processo di installazione. Dopo l'installazione del software, verrà creato il Master Project.




Quando l'installazione è stata effettuata con successo, viene mostrato il seguente messaggio. Cliccare su **Fine** per chiudere il wizard dell'installazione.



Nota: La connessione a Internet è necessaria per le seguenti operazioni.

Quando si avvia il programma per la prima volta, viene mostrato il form per la registrazione.



M4 PERSONAL

**È necessario registrarsi prima di utilizzare questo software in modalità libera.
Si prega di compilare il modulo e ottenere la vostra licenza gratuita.**

Nome*

Cognome*

Azienda

Strada

Città*

Paese

E-Mail*

E-Mail di conferma*

Telefono

HostID

Note: I campi marcati con un asterisco devono essere completati

Stato

Contratto di licenza

Licensing terms for M4 Personal

In order to use the free M4 Personal software, you will need a license and a license file (keyfile). The license file is automatically created when you fill in and send off the request form/web form.

After checking the details in the request form/web form, CAD Schroer GmbH, Fritz-Peters-Str. 11, 47447 Moers (hereinafter referred to as "CSG") shall grant the user a personal, non-exclusive, non-transferable and temporary usage license for the M4 Personal software. Title, ownership rights and intellectual property rights for the software shall not be transferred to the user. Use of the license shall be restricted to the system environment specified in the request form/web form and to the computer workstation designated therein.

Once the validity of the temporary usage license expires, the user may request from CSG a new license file. Although in most cases this shall be issued, CSG explicitly reserves the right not to issue a new license file. If no new license file is issued, the user must uninstall the software and destroy all copies thereof.

The M4 Personal software may be used for private, non-commercial purposes only. This shall also apply to educational institutions such as schools or universities. Work results (e.g. drawings) are automatically given a watermark when they are printed out. The use of the software for demonstration or training, if this is for commercial purposes, constitutes commercial use and is thus explicitly prohibited.

Premendo il pulsante "Invia richiesta licenza" vengono accettati: il contratto di licenza, [condizioni generali di licenza CAD Schroer](#), [termini generali di contratto](#) e [l'informativa sulla Privacy](#).

**solo nel caso si abbia già ricevuto un file di licenza in passato.

Dopo aver compilato i dati ed inviato la mail, riceverete in automatico il vostro file di licenza.