



M4PERSONAL

www.cad-schroer.fr

Tous droits réservés. Toute reproduction interdite (impression, photocopie ou autre) sans l'autorisation écrite de CAD Schroer GmbH.

Malgré tout le soin apporté au contrôle de l'exactitude et de la fiabilité de cet ouvrage les informations qu'il contient ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de CAD Schroer en cas de problèmes dus à des informations erronées ou à des oublis.

Produits et marques déposées de CAD Schroer GmbH :

MEDUSA, STHENO, M4, i4

Produits et marques de CAD Schroer GmbH :

MEDUSA4, STHENO/PRO, MEDEA, MPDS, MPDS4, M4 ISO, M4 P&ID FX, M4 ISO FX

Produits et marques commerciales de la Parametric Technology Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays : PTC, PTC Creo, Pro/ENGINEER, Pro/DETAIL, Windchill PDMLink, PTC Mathcad und Pro/TOOLKIT.

Tous les autres marques et produits sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs compagnies respectives.

Août 2023

Copyright © CAD Schroer GmbH

Germany

CAD Schroer GmbH
Fritz-Peters-Str. 11
47447 Moers

Tel. +49 2841 91 84 - 0
Fax +49 2841 91 84 - 44
e-mail: info@cad-schroer.de
www.cad-schroer.de

INSTALLATION

- Introduction.....4
- Configurations supportées4
- Installer M4 PERSONAL5

Introduction

Nous vous conseillons de lire ce guide avant d'installer le logiciel M4 PERSONAL. Il contient des informations importantes pour installer le produit correctement.

Veuillez fermer toutes vos applications avant de commencer l'installation.

L'assistant d'installation de CSG vous guidera pendant tout le processus. Si des erreurs surviennent pendant l'installation, elles seront reportées dans le fichier *log.txt*, dans le répertoire d'installation.

Configurations supportées

Remarque: Les systèmes requis pour la version personnelle sont différents de ceux de la version professionnelle. M4 PERSONAL est livré en version 64 bits.

Système d'exploitation	Windows 10 ou 11, 64 Bit
Mémoire recommandée	8 Go ou plus
Disque	2 Go d'espace libre
Résolution d'écran	1400 x 900 1920 x1080 recommandé
Souris	Souris 3 boutons

Affichage de la documentation

Visionneuse PDF supportée

Adobe Systems Incorporated	Adobe® Reader® DC Adobe® Acrobat® Pro DC
----------------------------	---


Navigateur Web supportés

Microsoft Corporation	Microsoft Edge®
Mozilla Foundation	Firefox®
Google Inc.	Google Chrome™

Installer M4 PERSONAL

Pour procéder à l'installation, vous devez avoir les droits d'administrateur.


Après avoir démarré *m4_personal_720_windows_x64.exe* la première fenêtre montre que les fichiers d'installation sont décompressés dans un répertoire temporaire.




Une fois les fichiers d'installation extraits, l'assistant d'installation va démarrer.

Assistant d'Installation


Dans la première fenêtre de l'assistant d'installation, sélectionnez une langue d'installation. Vous choisirez la langue d'utilisation dans M4 PERSONAL ultérieurement.




Cliquez suivant sur la fenêtre d'accueil.




Sélectionnez le dossier d'installation M4 PERSONAL. Assurez-vous que le nom de chemin ne contient ni espace ni caractères spéciaux. Le chemin d'installation par défaut ne peut pas être, par exemple *C: \Program Files\M4 PERSONAL_V7_2*.



Sélectionnez la langue.




Sélectionnez le chemin de votre navigateur Web.




La documentation (Aide M4 PERSONAL) peut être affichée dans le navigateur Web ou dans Adobe Reader®. Le réglage par défaut est le navigateur Web.


Sélectionnez la visionneuse souhaitée.




La fenêtre suivante vous informe au sujet de votre enregistrement et de la licence.



La fenêtre suivante résume les paramètres qui vont être utilisés pour l'installation. Cliquez sur **Suivant** pour démarrer le processus d'installation. Après l'installation, le Master Project est créé.



Lorsque l'installation est réussie, le message suivant est affiché. Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'assistant d'installation.



Remarque: Une connexion internet active est requise pour cela.

Une fenêtre d'enregistrement s'affiche au premier démarrage de l'application.

M4 PERSONAL

Vous devez d'abord vous inscrire pour utiliser ce logiciel en mode gratuit.
S'il vous plaît remplir le formulaire et obtenir votre licence gratuite.

Contrat de licence

Licensing terms for M4 Personal

In order to use the free M4 Personal software, you will need a license and a license file (keyfile). The license file is automatically created when you fill in and send off the request form/web form.

After checking the details in the request form/web form, CAD Schroer GmbH, Fritz-Peters-Str. 11, 47447 Moers (hereinafter referred to as "CSG") shall grant the user a personal, non-exclusive, non-transferable and temporary usage license for the M4 Personal software. Title, ownership rights and intellectual property rights for the software shall not be transferred to the user. Use of the license shall be restricted to the system environment specified in the request form/web form and to the computer workstation designated therein.

Once the validity of the temporary usage license expires, the user may request from CSG a new license file. Although in most cases this shall be issued, CSG explicitly reserves the right not to issue a new license file. If no new license file is issued, the user must uninstall the software and destroy all copies thereof.

The M4 Personal software may be used for private, non-commercial purposes only. This shall also apply to educational institutions such as schools or universities. Work results (e.g. drawings) are automatically given a watermark when they are printed out. The use of the software for demonstration or training, if this is for commercial purposes, constitutes commercial use and is thus explicitly

En appuyant sur le bouton "Envoyer une demande de licence", vous acceptez les Conditions de licence [contrats de concession et droit d'usage de logiciels](#) - [contrats de concession et droit d'usage de logiciels](#) et [politique de confidentialité de CAD Schroer](#).

Statut

Envoyer une demande de licence Annuler

Choisissez le fichier de licence**

**Seulement si vous avez déjà reçu un fichier licence.

Après avoir rempli le formulaire et envoyé les données, vous recevez automatiquement une licence.