

Version 7.0

# M4PERSONAL

Guide d'Installation

[www.cad-schroer.fr](http://www.cad-schroer.fr)

---

Tous droits réservés. Toute reproduction interdite (impression, photocopie ou autre) sans l'autorisation écrite de CAD Schroer GmbH.

Malgré tout le soin apporté au contrôle de l'exactitude et de la fiabilité de cet ouvrage les informations qu'il contient ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de CAD Schroer en cas de problèmes dus à des informations erronées ou à des oublis.

Produits et marques déposées de CAD Schroer GmbH :  
MEDUSA, STHENO, M4, i4

Produits et marques de CAD Schroer GmbH :  
MEDUSA4, STHENO/PRO, MEDEA, MPDS, MPDS4, M4 ISO, M4 P&ID FX

Produits et marques commerciales de la Parametric Technology Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays : PTC, PTC Creo, Pro/ENGINEER, Pro/DETAIL, Windchill PDMLink, PTC Mathcad und Pro/TOOLKIT.

Tous les autres marques et produits sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs compagnies respectives.

Octobre 2020

Copyright © CAD Schroer GmbH

## Germany

**CAD Schroer GmbH**  
**Fritz-Peters-Str. 11**  
**47447 Moers**

Tel. +49 2841 91 84 - 0  
Fax +49 2841 91 84 - 44  
e-mail: [info@cad-schroer.de](mailto:info@cad-schroer.de)  
[www.cad-schroer.de](http://www.cad-schroer.de)

---

# INSTALLATION

---

- Introduction.....4
- Configurations supportées .....5
- Installer M4 PERSONAL .....6

## Introduction

Nous vous conseillons de lire ce guide avant d'installer le logiciel M4 PERSONAL. Il contient des informations importantes pour installer le produit correctement.

Veillez fermer toutes vos applications avant de commencer l'installation.

L'assistant d'installation de CSG vous guidera pendant tout le processus. Si des erreurs surviennent pendant l'installation, elles seront reportées dans le fichier *log.txt*, dans le répertoire d'installation.

## Configurations supportées

**Remarque:** Les systèmes requis pour la version personnelle sont différents de ceux de la version professionnelle.

Système d'exploitation	Windows 10, 64 Bit
Mémoire recommandée	4 Go ou plus
Disque	1,5 Go d'espace libre
Résolution d'écran	1400 x 900 1920 x1080 recommandé
Souris	Souris 3 boutons

## Affichage de la documentation

### Visionneuse PDF supportée

Adobe Systems Incorporated	Adobe Reader® DC Adobe® Acrobat® Pro DC
----------------------------	--

### Navigateur Web supportés


Microsoft Corporation	Microsoft Edge® (basé sur Chromium)
Microsoft Corporation	Internet Explorer® <sup>1)</sup>
Mozilla Foundation	Firefox®
Google Inc.	Google Chrome™

<sup>1)</sup> avec extension PDF appropriée

## Installer M4 PERSONAL

Pour procéder à l'installation, vous devez avoir les droits d'administrateur.


Après avoir démarré *m4\_personal\_700\_windows\_x64.exe* la première fenêtre montre que les fichiers d'installation sont décompressés dans un répertoire temporaire.




Une fois les fichiers d'installation extraits, l'assistant d'installation va démarrer.

## Assistant d'Installation


Dans la première fenêtre de l'assistant d'installation, sélectionnez une langue d'installation. Vous choisirez la langue d'utilisation dans M4 PERSONAL ultérieurement.




Cliquez suivant sur la fenêtre d'accueil.




Sélectionnez le dossier d'installation M4 PERSONAL. Assurez-vous que le nom de chemin ne contient ni espace ni caractères spéciaux. Le chemin d'installation par défaut ne peut pas être, par exemple *C:\Program Files\M4 PERSONAL\_V7\_0*.



Sélectionnez la langue.




Sélectionnez le chemin de votre navigateur Web.




La documentation (Aide M4 PERSONAL) peut être affichée dans le navigateur Web ou dans Adobe Reader®. Le réglage par défaut est le navigateur Web.


Sélectionnez la visionneuse souhaitée.




La fenêtre suivante vous informe au sujet de votre enregistrement et de la licence.



La fenêtre suivante résume les paramètres qui vont être utilisés pour l'installation. Cliquez sur **Suivant** pour démarrer le processus d'installation. Après l'installation, le Master Project est créé.



Lorsque l'installation est réussie, le message suivant est affiché. Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'assistant d'installation.



**Remarque:** Une connexion internet active est requise pour cela.

Une fenêtre d'enregistrement s'affiche au premier démarrage de l'application.

Après avoir rempli le formulaire et envoyé les données, vous recevez automatiquement une licence.

